# 1 Roteiro para Instalação do Sistema POF2002/2003

#### 1.1 Instalando o Interbase Server

**OBSERVAÇÃO:** A instalação do InterBase Server deverá ser realizada somente no computador que atuará como servidor de banco de dados.

Para iniciar a instalação do InterBase, insira o CD do Sistema da POF e clique em Menu **Iniciar** / **Executar**, conforme mostra a **Fig.01**.



Fig. 01 Iniciando a Instalação do Interbase

Na tela que se abrirá, digite **d:\instbase.bat** (**Fig.02**), onde <u>d</u> é o nome da unidade de CD Rom do seu computador, e clique em **OK**.



Fig. 02 Localizando o Arquivo de Instalação

Será exibida a tela Interbase Server Setup (Fig.03), clique em Next.



Fig. 03 As Boas Vindas do InterBase

Na tela Important Installation Information, clique em **Next** e, na tela seguinte, Software License Agreement, clique em **Yes** (**Fig.04**).



A tela InterBase Component Selection será exibida e nela deverá ser especificado o destino (local) em que será criado o banco de dados no servidor. Digite **e:\pofcoleta\servidor** (**Fig.05**) e em seguida clique em **Install** para iniciar a instalação do InterBase Server.



Fig. 05 Especificação do Local de Instalação

Após a instalação, será exibida a tela de conclusão (Fig.06). Clique no botão Finish.



Fig. 06 Concluíndo a Instalação

### 1.2 Instalando o Sistema POF2002/2003

**OBSERVAÇÃO:** A instalação da POF2002/2003 deverá ser realizada em todos os computadores que serão utilizados para a entrada de dados na DIPEQ ou Agência. **Atenção! Não deverá ser instalado no Servidor da DIPEQ.** 

Para iniciar a instalação da POF2002/2003, clique em Menu **Iniciar / Executar**, conforme mostra a **Fig.07**.



Fig. 07 Iniciando a Instalação da POF

Na tela que se abrirá, digite **d:\instpof.bat** (**Fig.08**), onde <u>d</u> é o nome da unidade de CD Rom do seu computador, e clique em **OK**.



Fig. 08 Localizando o Arquivo de Instalação

A tela a seguir (**Fig.09**) será exibida enquanto ele prepara o computador para a instalação do sistema POF2002/2003.



Fig. 09 Preparando a Instalação do Sistema

Na tela Readme Information, clique em **Next** após ler as informações sobre o sistema (**Fig.10**).



Fig. 10 Informações Sobre o Sistema POF2002/2003

Será exibida a tela para escolha do local de instalação do sistema POF2002/2003. Clique em **Next** para continuar (**Fig.11**).



Fig. 11 Escolhendo o Local de Instalação do Sistema POF2002/2003

Agora você terá que escolher o grupo em que será guardado o sistema. Caso o nome do grupo não apareça automaticamente, escreva na caixa de edição Program Folders a palavra **POF** e clique em **Next** (**Fig.12**). Caso contrário, apenas clique em **Next**.



Fig. 12 Criação do Grupo POF

Na tela a seguir (Fig.13) clique em Next para iniciar a cópia dos arquivos do sistema.



Fig. 13 Iniciando a Cópia dos Arquivos do Sistema

Durante a cópia dos arquivos, será exibida uma tela demonstrando a progressão da cópia dos arquivos (**Fig.14**). Aguarde até que o valor da progressão chegue a 100%.



Fig. 14 Progressão da Instalação do Sistema POF2002/2003

Quando a progressão chegar a 100%, será exibida a tela de conclusão da instalação (**Fig.15**). Clique em **Finish**.



Fig. 15 Concluíndo a Instalação

### **1.3 Configurando a Borland Database Engine (BDE)**

Para configurar a BDE, clique em **Iniciar / Configurações / Painel de Controle**, conforme mostra a **Fig.16**.



Fig. 16 Localizando a BDE



No painel de controle, clique no ícone <sup>BDE Administrator</sup>. Agora, dê um único clique em **POF\_DEPOSITO** (**Fig.17**) e, na lista de definições (Definition), o Server Name (Nome do Servidor) a ser digitado é:

Na **DIPEQ**: NTXX02:E:\pofcoleta\banco\bancopof.gdb onde XX se refere a sigla da UF;

Na Agência: C:\ pofcoleta\banco\bancopof.gdb;

e o User Name POF.

🚨 BDE Administrator C:\Arquivos de pr	ogramas\Borland\Common Fil	es\BDE\IDAPI32.CFG	_ 8 ×		
<u>O</u> bject <u>E</u> dit <u>V</u> iew O <u>p</u> tions <u>H</u> elp					
မေး 🗙 ဂရေ					
All Database Aliases	Definition of POF_DEPOSITO				
Databases Configuration	Definition				
🗄 🖀 Arquivos Excel	Туре	INTRBASE			
🕀 📅 Arquivos FoxPro	BATCH COUNT	200			
🗄 😁 👸 Arquivos texto	BLOB SIZE	32			
🕀 📅 Banco de dados do Visual Fox	BLOBS TO CACHE	64			
🕀 📅 Banco de dados MS Access	ENABLE BCD	FALSE			
🗄 📲 Bancos de dados MS Access	ENABLE SCHEMA CACHE	FALSE			
🕀 📲 BaseDisco	LANGDRIVER				
🕀 🖀 CBA_EH_DB	MAX ROWS	-1			
🕀 🖀 CBA_TL_DB	OPEN MODE	READ/WRITE			
🗄 📲 DB_POF	SCHEMA CACHE DIR				
🗄 📲 DBDEMOS	SCHEMA CACHE SIZE	8			
🗄 📲 DefaultDD	SCHEMA CACHE TIME	-1			
🗄 👸 DIORADES	SERVER NAME	NtXX02:E:\Pofcoleta\Banco\Bancopof.gdb			
🗄 📲 ECDCMusic	SQLPASSTHRU MODE	SHARED AUTOCOMMIT			
🗄 🚓 IBLOCAL	SQLQRYMODE				
🗄 📲 MQIS	USER NAME	POF			
🗄 📲 ORAC					
ĒĒ. ORAP					
🗄 📲 Pof					
🗄 🚓 POF_BD_LOCAL					
🗄 🚓 POF_BDCONSULTA					
🍀 POF_DEPOSITO					
🗄 📲 POF_LAPTOP					
🕀 🚓 POF_METAFILES					
📄 🚓 POF_PRDX 📃					
È					
🕂 🕀 🖀 Tabelas do Visual EoxPro					
	<u> </u>				
Name of the target conver					

Fig. 17 Lista de Definições na DIPEQ

Agora, clique em ou pressione as teclas **Ctrl + A**. Clique em **OK** e feche a BDE (**Fig.18**).

ien ise				
		Defi	nition of POF_DEPOSITO	
ew elete	Ctrl+N Ctrl+D	Def	nition	
lename	Ctrl+M	- T	ype	INTRBASE
	Ctrl+A	B/	TCH COUNT	200
ancel	Alt≠BkSp	BL	.0B SIZE	32
ave ۵s	Ctrl+S	BL	OBS TO CACHE	64
	Guino	EM	IABLE BCD	FALSE
ersion Information		7 EM	ABLE SCHEMA CACHE	FALSE
Server Manager		LA	NGDRIVER	
liagnostics		M	X ROWS	1
5QL		OF	PEN MODE	READ/WRITE
Den Configuration		SC	HEMA CACHE DIR	
terge Configuration		SC	HEMA CACHE SIZE	8
ave As Configuration		SC	HEMA CACHE TIME	-1
lations		SE	RVER NAME	Deate-cristina:\ExeDelphi\Bancopof.gdb
puons		SC	LPASSTHRU MODE	SHARED AUTOCOMMIT
xit		SC	LORYMODE	LOCAL
E B POE BD LOO	A	U9	SEB NAME	POF

Fig. 178 Fechando a BDE

# 2 Executando o Módulo Gerencial

Após a configuração da BDE, em qualquer computador em que o sistema POF2002/2003 tenha sido instalado, execute o "POF – Módulo Gerencial".



Na tela principal do módulo gerencial (**Fig.19**) e selecione *Equipe* para iniciar a tela de cadastro da equipe.



Fig 19 Tela Principal

Na tela de cadastro da equipe (Fig.20), cadastre o coordenador da pesquisa.

-(14): -14	1	1	ar 20 - 20	-1		(	-			
<u>E</u> quij	be	<u> </u>	ansferências			<u>A</u> companham	nento		Sa	<u>ir</u>
🕒 Inserir 🛛	🚯 Alterar 🛛 🍈	Excluir	<u>G</u> ravar Ø	<u>C</u> ancelar	🔍 Localizar	<u>S</u> air				
	Siape	9999999	Nome M4	ARCELO					-	
	Telefone		Endereço						-	
		+	1 A							
	Lontato			_		liel	. do Lon	tato		
	Início na		- 10 10 10			- Contratade	. 2			
	Pesquisa	1	Agê	ncia		C Sim				
	Notebook	1	02							
	Notebook	1	02							
	Notebook	1	02			€ Não				
	Notebook	nador 6	02 ) Pesquisado	)r		€ Não	Senha [*	жжжж		
	Notebook Função O Goorde O Supervi	nador Q	02 ) Pesquisado ) Apoio	or		⊙ Não	Senha [*	XXXXX		
	Notebook Função C Goorde C Supervi Supervisor	nador G isor C José Carlos	02 ) Pesquisado ) Apoio	01 <b>•</b>		€ Não	Senha [*	XXXXX		
	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 ) Pesquisado ) Apoio	DI V		⊙ Não	Senha [*			
	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 ) Pesquisado ) Apoio	и <b>У</b>		© Não	Senha [*	NXXXX		<b>F</b>   F
APE	Notebook Função C Coorde C Supervi Supervisor	nador G isor C José Carlos	02 ) Pesquisado ) Apoio   F	UNCAD	NOTBOOK	Não	Senha [*	NXXXXX		► ► ATADO D
APE 9999999	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 9 Pesquisado 9 Apoio F	UNCAO	NOTBOOK 102	Não	Senha [*	SUPERVISOR		ATADO D
APE 99999999 11111111 2222222	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 9 Pesquisado 9 Apoio F	الالال الالالم الالالم الالالم	NOTBOOK 102	© Não	Senha [*	SUPERVISOR 1 0		▶   ▶ ATAD0 D 2
APE 99999999 1111111 2222222 1710	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 Pesquisado Apoio F	UNCA0 3 1 2 3	NOTBOOK 102	© Não	Senha 🗗	SUPERVISOR 1 0		ATADO D 2 2 2
APE 9999999 1111111 2222222 1710 4321	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 Pesquisado Apoio	or UNCAO 3 1 2 3 3 3 3	NOTBOOK 102 110156 110524	© Não	Senha 🗗	SUPERVISOR 1 0 1 1		▶ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
APE 9999999 1111111 2222222 1710 4321 4545454	Notebook	nador G isor C José Carlos	02 Pesquisado Apoio	or UNCAO 3 1 2 3 3 3 3 3 3	NOTBOOK 102 110156 110524	© Não	Senha 🗗	SUPERVISOR 1 0 1 1 1 1 1111111		► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

Fig. 20 Cadastramento da Equipe de Campo

Clique em **Sair** para fechar o Módulo Gerencial.